

Paramétrage général : Ordinateur *

Cet onglet regroupe les paramètres valables seulement pour l'ordinateur physique de l'utilisateur.

****Accès :** **** Outils** → **Paramètres** → **Paramétrage général** ou touche F3.

Utilisation de l'écran

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/10/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise Contacts Devis, factures... Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Application **Ordinateur**

Impression des états

Sortie des états E:\Z_TRAVAIL\Documents\

Génération PDF Driver imprimante

Paramètres mail

Serveur SMTP SMTP GESTAN

Port SMTP 465

Sécurité SSL

Compte mail

Mot de passe ☐ Auth. G3

☐ Désactiver le watermark

Temporisation 0,00

☐ Utiliser le même serveur SMTP pour tous les postes

Déconnexion 0

Téléphonie

Paramétrage TAPI <aucun> Préfixe téléphone

Divers

Hauteur lignes TDL 19 Ecart boutons 30 ☐ Ordinateur non connecté

IP proxy http Port

Impression des états

Impression des états

Sortie des états C:\Users\ICS01\Documents\

Génération PDF Driver imprimante

C'est dans le répertoire **Sortie des états** que seront générés les fichiers pdf issus des états de Gestan, ainsi que les fichiers d'exportation des données. Vous pouvez utiliser votre répertoire Mes Documents, ou tout autre répertoire.

Génération pdf permet de spécifier le driver utilisé pour les pdf. En général, c'est le driver imprimante (celui de l'imprimante paramétrée par défaut), qui produira les résultats les plus précis. Mais il y a quelquefois des contraintes liées à ces drivers locaux, et dans ce cas, l'utilisation du driver générique est une bonne solution de contournement. Le driver générique n'utilise pas le driver de l'imprimante locale, et garantit donc les mêmes résultats quelle que soit la machine.

 Les pdf obtenus en cliquant sur le bouton pdf de l'aperçu avant impression sont toujours générés via le driver local.

Paramètres mail

Paramètres mail			
Serveur SMTP	smtp.mondomaine.com	Compte mail	e.nolo@mondomaine.com
Port SMTP	465	Mot de passe	••••••••  ☒ Auth. G3
Sécurité	SSL	☒ Formater les adresses	Temporisation 0,00
☐ Utiliser le même serveur SMTP pour tous les postes			Déconnexion 0

Ce sont les paramètres utilisés par Gestan pour envoyer des mails, par exemple quand vous transmettez un devis ou une facture par mail à votre client.

Le **serveur SMTP** est le “tuyau” qui va être utilisé par Gestan pour envoyer des mails, par exemple une facture que vous voulez envoyer à un contact. **Utilisez de préférence le SMTP de votre nom de domaine**. Pour un usage professionnel, nous déconseillons vivement l'utilisation de SMTP génériques (Google, Yahoo, etc.), dont la confidentialité n'est pas assurée. C'est le fournisseur de votre nom de domaine qui doit vous fournir l'adresse de votre serveur SMTP, la liste des serveurs SMTP est aussi [disponible sur le web](#).

Si vous utilisez un compte mail authentifié, il vous faudra préciser un **compte mail** (généralement votre adresse mail), un **port** (généralement 465 en SSL ou 587 en TLS), un **mot de passe** (seulement si vous utilisez un SMTP authentifié). La case **Auth G3** permet d'utiliser l'authentification G3 de Google.

Consultez le fournisseur de votre adresse mail pour obtenir la valeur de ces paramètres.

Pour utiliser votre SMTP avec Gestan Cloud, communiquez au support Cloud les deux éléments suivants :

- le nom du serveur (en général du type smtp.monfournisseur.tld)
- le numéro du port à utiliser

Exemples de paramétrages

Domaines chez OVH

Assurez-vous de bien activer l'authentification pour le serveur sortant (SMTP). Si cela n'est pas fait,

vous pourriez recevoir une erreur 553 sorry, that domain isn't allowed to be relayed thru this MTA (#5.7.1).

Si vous avez une adresse e-mail MX Plan

- Serveur : ssl0.ovh.net
- Port : 465
- Sécurité : SSL
- Compte : votre adresse mail principale (untel@mondomaine.fr)
- Mot de passe : le mot de passe qui correspond à cette adresse

Autre paramétrage observé :

- Serveur : ssl0.ovh.net, ou pro3.mail.ovh.net
- Port : 587
- Sécurité : TLS
- Authentification G3 : coché

Si vous avez une adresse e-mail EXCHANGE

- Nom de serveur : ex3.mail.ovh.net
- Port : 587
- Méthode de chiffrement : TLS

 ce paramétrage ne fonctionne pas pour tous les domaines OVH, nous ne savons pas pourquoi.

Domaines chez Ionos (ex 1and1 ou 1&1)

- Serveur : smtp.ionos.fr
- Port et protocole : 465 en SSL, ou 587 en TLS
- Sécurité : SSL
- Compte : votre adresse mail principale (untel@mondomaine.fr)
- Mot de passe : le mot de passe qui correspond à cette adresse

Domaine chez Godaddy

Godaddy utilise plusieurs serveurs SMTP, dont les IP peuvent varier. Aussi, pour utiliser un SMTP Godaddy, il faut utiliser une IP, et non une adresse de type smtpout.secureserver.net.

Les IP autorisées sont les suivantes (sur le port 25) :

- 173.201.192.229
- 173.201.193.228
- 68.178.252.101
- 173.201.192.101
- 68.178.252.229
- 173.201.193.101
- 176.74.176.187

Domaines chez Infomaniak


- Serveur : mail.infomaniak.com
- Port et protocole : 587

- Sécurité : aucune
- Compte : votre adresse mail principale (untel@mondomaine.fr)
- Mot de passe : le mot de passe qui correspond à cette adresse

Adresse Google / Serveur gMail

Solution non-recommandée, voir [Serveur SMTP GMail](#).

Le menu contextuel du champ SMTP présente quelques options utiles :



- **utiliser le SMTP de Gestan** : permet d'utiliser le SMTP de Gestan sans paramétrage. Préférez l'usage de votre propre SMTP (voir ci-dessous).
- **sélectionner un FAI** : permet de renseigner le paramétrage de base des FAI les plus connus. Complétez par votre compte et mot de passe.
- vous pouvez **mémoriser les paramètres SMTP**, afin de pouvoir les restaurer facilement. Cela vous permet de tester d'autres serveurs SMTP.
- vous rendre sur la page SMTP du wiki.

Information sur le SMTP Gestan

- Les mails expédiés via le serveur SMTP de Gestan portent la mention “Envoyé avec Gestan”.
- Les mailings de masse sont interdits via ce SMTP

RGPD : Ce serveur SMTP est opéré par Brevo (société française, non soumise au Patriot Act / Cloud Act), et relève des conditions de protection des données exposées par Brevo dans sa [politique de confidentialité](#). Le personnel d'ICS-Informatique a accès aux mêmes informations que le personnel de Brevo, et est tenu aux obligations de confidentialité et de protection des données telles qu'exposées dans ses [CGV](#) et sa [politique de confidentialité](#).

La case à cocher **Formater les adresses** permet d'adresser les mails avec le nom de la personne plutôt que son adresse mail : si elle est cochée, vos destinataires verront “Marcel DUPONT - ANYWAY” au lieu de “marcel.dupont@anyway.com” dans leur client mail. Vous pouvez la décocher si vous remarquez des problèmes avec le fournisseur de votre adresse mail.

Le champ **Temporisation** permet de déclarer une durée entre l'envoi de deux mails. En effet, certains serveurs SMTP fonctionnent mieux quand les expéditions sont temporisées. Idem pour la case à cocher **Déconnexion**, qui provoque une déconnexion/reconnexion de la session SMTP tous les X mails.

La case à cocher **Utiliser le même SMTP pour tous les postes** permet de ne pas avoir à faire de

paramétrage sur chaque machine, mais d'utiliser le même serveur SMTP pour tous les utilisateurs de la base.

Le bouton de test 1 permet de tester le fonctionnement du paramétrage que vous avez saisi, avec ou sans formatage d'adresse mail.

Il peut arriver que l'expédition de mails envoie l'erreur suivante :

Le mécanisme Wlanguage a détecté une erreur système.

Détail de l'erreur : Une chaîne de certificats a été traitée mais s'est terminée par un certificat racine qui n'est pas approuvé par le fournisseur d'approbation.

Pour régler ce problème, qui peut arriver par exemple à la suite d'un changement de certificat SSL chez votre fournisseur SMTP, il suffit de cocher la case **Auth G3**

Téléphonie

Téléphonie

Paramétrage TAPI <aucun>

Préfixe téléphone _____

Le bouton **Paramétrage TAPI** permet de préciser lequel de vos périphériques TAPI accessible depuis votre ordinateur doit être utilisé : si vous avez un PABX comme standard téléphonique Gestan vous permet de composer directement les numéros de téléphone depuis le logiciel, plus besoin du clavier de téléphone, deux clics suffisent (le fonctionnement de la remontée de fiche n'est pas garanti).

La zone **préfixe téléphone** permet de saisir l'indicateur téléphonique de connexion au réseau extérieur, le cas échéant.

Si vous avez sélectionné un périphérique TAPI :

- un bouton "Appel" est affiché sur la liste des contacts : un clic sur ce bouton permet de faire apparaître la mire d'appel téléphonique automatique.
- une option du menu principal (contact > détection des appels entrants) permet de lancer le programme de détection des appels entrants (Tel_detect.exe) qui devrait théoriquement permettre la remontée de fiche d'un contact appelant.

Divers

Divers

Hauteur lignes TDL 19 Ecart boutons 30

☐ Ordinateur non connecté

IP proxy http _____ Port _____

Hauteur des lignes TDL permet de régler la hauteur des lignes de la to-do list du menu principal de Gestan. En effet, selon les résolutions d'écran, elle n'est pas toujours bien adaptée.

Écart boutons, c'est pareil, mais pour l'écartement entre les boutons dans le cas de l'utilisation du menu classique au lieu du menu ruban.

Si votre ordinateur n'est pas relié à Internet, cochez la case **Ordinateur non connecté**. Cela indiquera à Gestan qu'il faut débrancher les fonctions utilisant Internet (par exemple la recherche de nouvelles versions, ou l'affichage de la liste des extensions).

Proxy HTTP / Port : permet de spécifier l'IP et le port que vous utilisez, dans le cas de l'utilisation d'un proxy pour l'accès au web (nous utilisons cette mesure de sécurité pour le service Gestan Cloud).



Autres articles "Paramétrage général"

[Assistant de création d'entête](#)

[Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets](#)

[Paramétrage général : Application](#)

[Paramétrage général : Contacts](#)

[Paramétrage général : Devis, Factures...](#)

[Paramétrage général : L'entreprise](#)

[Paramétrage général : Machines](#)

[Paramétrage général : Ordinateur](#)

[Paramétrage général : Produits/Stocks](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/parametrage/general/ordinateur?rev=1752852666>

Last update: **2025/07/18 17:31**