



contable correspondiente;

- crear una factura solo bajo petición para las cuentas de clientes. En este caso, además del ticket y del asiento, se podrá generar una factura si vincula el ticket a una cuenta de cliente;
- crear sistemáticamente una factura para los tickets vinculados a una cuenta de cliente. En este caso, además del ticket y del asiento, se generará una factura por cada ticket que haya vinculado a una cuenta de cliente;
- crear sistemáticamente una factura por cada ticket registrado.

El **contacto genérico** es aquel al que se asignarán por defecto todas las facturas que se generen y para las que no se haya especificado ningún contacto. Puede crear un contacto para este fin, por ejemplo, el Sr. VENTECAISSE.

El **título de la factura** será el título por defecto que se utilizará en el concepto de la factura (si se genera).

La casilla de verificación **Descuento por línea** permitirá mostrar una columna «descuento» en la caja táctil.

En cuanto a la casilla **Totalizar productos idénticos**, veamos un ejemplo: si su cliente le compra 4 botellas del mismo vino, si la casilla no está marcada, tendrá 4 líneas en su ticket, mientras que si está marcada, solo tendrá una línea, con una cantidad de 4.

Marque la casilla **Restauración** si su negocio es un bar, un restaurante o cualquier comercio con mesas para clientes. Si está marcada, puede indicar el número de mesas en el campo **N.º de mesas**.

Las casillas **IVA excepcional 1 y 2** permiten guardar tipos de IVA excepcionales que luego podrá aplicar fácilmente a todo o parte del ticket de caja, si fuera necesario. Por ejemplo, imagina que tienes una tetería. Normalmente vende dulces para consumir en el local (IVA al 5,5 %), pero también algunos productos de alimentación para llevar (IVA al 10 %) y bebidas alcohólicas (IVA al 20 %). En Gestan, configure un tipo por defecto del 5,5 %. A continuación, declare los tipos del 10 % y del 20 % como tipos excepcionales. Por defecto, sus tickets de caja se emitirán con un IVA del 5,5 %, salvo en las líneas que usted designe, a las que podrá aplicar un tipo excepcional del 10 % o del 20 %.

Los campos **Moneda 1, 2 y 3** permiten guardar las monedas que se pueden utilizar para un pago multividiva.

Las etiquetas «Pestaña» permiten mostrar de 1 a 7 pestañas que a su vez permiten mostrar de 1 a 12 botones configurables: bastará con pulsar el botón para registrar la venta del producto correspondiente. Estos paneles se pueden configurar por usuario; el botón situado en el lado izquierdo del primer panel permite aplicar la misma configuración a todos los usuarios.

El botón 1 permite borrar la configuración de todos los usuarios, ¡cuidado!

El botón **Imprimir certificado** permite imprimir el certificado de conformidad NF525.

## Pestaña «Botones»

The screenshot shows the 'Caisse tactile' configuration window, specifically the 'Boutons' (Buttons) tab. The window title is 'Paramètres complémentaires' and the main title is 'Caisse tactile'. The version number '3.A1.06.01' is visible in the top right corner. The 'Boutons' tab is selected, and the interface displays a list of buttons with the following columns: 'Type btn', 'Code', and 'Lib'. There are three buttons listed:

Type btn	Code	Lib
Produit	THDARD	Darjeeling
Produit	TJASM	Jasmin
Remise	10,00	

Each button row includes a search icon, a 'Lib' field, and three action icons: an up arrow, a down arrow, and a red delete icon. At the bottom of the window, there is a footer with a note: 'La caisse tactile force l'ouverture de la fenêtre de login de Gestan, même si la case "connexion automatique" est cochée.' and two buttons: 'Valider' (with a checkmark) and 'Annuler' (with an X). There are also two circular callout boxes: a blue one with the number '2' near the 'Volets' and 'Boissons' dropdown, and a red one with the number '1' near the 'Type btn' dropdown and a '+' button.

Esta pestaña permite configurar los productos o descuentos que se mostrarán en los paneles de la interfaz de caja.

De este modo, es posible mostrar 12 botones por panel.

Esta configuración se puede definir por usuario; el botón 1 rojo permite aplicar la misma configuración a todos los usuarios.

## Sección de existencias

Paramètres complémentaires

## Caisse tactile

Général Boutons **Stocks** Ticket Polices Périphériques Privilèges 3.A1.06.01

### Valeurs enregistrées du paramétrage général

Gérer les stocks

Déstockage à partir des factures

Gérer les emplacements de stock

Gestion des niveaux par emplacement

### Paramètres stock pour la caisse tactile

Type mvt stock Ventes  Mode strict

Libellé mouvements stock Vente caisse %IDTICKCSE% %INFOFACTURE%

Emplacement EMPL01 : Emplacement 01

La caisse tactile force l'ouverture de la fenêtre de login de Gestan, même si la case "connesion automatique" est cochée.

Valider ✓ Annuler ✕

En la parte superior se muestran los parámetros guardados en Gestan (a modo de recordatorio). En la parte inferior, los parámetros de la caja táctil, que dependen de los anteriores.

Debe indicar un **tipo de movimiento de stock** que se debe generar. Si la casilla **Modo estricto** está marcada, se rechazará la venta de un producto cuyo stock sea cero (en caso contrario, el stock pasará a un valor negativo).

En el **texto del movimiento de stock**, puede poner «Venta caja», por ejemplo. Pero si genera facturas, también puede utilizar las palabras clave %IDTICKCSE% y %INFOFACTURE%, que le permitirán identificar más fácilmente los movimientos de stock.

El menú desplegable **Ubicación** se muestra si gestiona las ubicaciones de stock, para permitirle elegir la ubicación por defecto para los movimientos.

## Pestaña «Taquillo»

The screenshot shows the 'Caisse tactile' configuration interface. The window title is 'Paramètres complémentaires'. The main header is 'Caisse tactile'. The navigation tabs are 'Général', 'Boutons', 'Stocks', 'Ticket' (selected), 'Polices', 'Périphériques', and 'Privilèges'. The version number '3.A1.06.01' is displayed in the top right. The 'Ticket' tab contains the following elements:

- Logo tickets:** A search icon and a preview of the 'tea TIME' logo.
- Libellé haut de ticket (0 à 5 lignes):** A text area containing 'Tea-Time, votre salon de thé depuis 1961 !'.
- Libellé bas de ticket (0 à 5 lignes):** A text area containing 'Merci de votre visite, et à très bientôt|'.
- Libellé ligne:** A dropdown menu currently set to 'Libellé produit'.
- Trier par:** A dropdown menu currently set to 'Ordre des saisies'.

At the bottom left, there is a note: 'La caisse tactile force l'ouverture de la fenêtre de login de Gestan, même si la case "connexion automatique" est cochée.' At the bottom right, there are two buttons: 'Valider' with a checkmark icon and 'Annuler' with an 'X' icon.

Esta pestaña permite configurar la impresión del ticket de caja.

En primer lugar, el **logotipo de la empresa**.

El menú desplegable **Descripción de línea** permite elegir qué se escribirá en las líneas del ticket de caja: código de producto y/o su descripción, y otras opciones más. A través de **Ordenar por**, puede ordenar las líneas por orden de introducción, por orden de códigos o descripciones de productos, o incluso por códigos EAN13.

Y puede imprimir en la parte superior y/o inferior de los tickets de caja (**Descripción superior** y **Descripción inferior**) todas las menciones comerciales que desee (puede utilizar las palabras clave de Gestan).

## Pestaña «Fuentes»

The screenshot shows the 'Caja táctil' configuration window with the 'Tipos' tab selected. The window title is 'Parámetros adicionales'. The tabs are 'General', 'Botones', 'Acciones', 'Entrada', 'Tipos', 'Periféricos', and 'Privilegios'. The version number is 3.A1.06.02. The 'Fuente de botones personalizables' section has 'Identificación' set to 'Arial', 'Talla' to '8', and 'Neg' checked. The 'Paramétrage de la liaison série de l'imprimante' section has four rows: 'Identificación', 'Títulos principales', 'Texto inferior', and 'Cuerpo del ticket'. Each row has 'Arial' for 'Identificación', '8' for 'Talla', and 'Neg', 'Cursiva', and 'Subrayado' options unchecked. At the bottom, there is a note: 'El teclado táctil obliga a abrir la ventana de inicio de sesión de Gestan, aunque la casilla «inicio de sesión automático» esté marcada.' and two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'.

Esta pestaña permite configurar las fuentes de los botones de la caja táctil y las que se utilizan en el ticket de caja.

### Sección de usuario

The screenshot shows the 'Caja táctil' configuration window with the 'Privilegios' tab selected. The window title is 'Parámetros adicionales'. The tabs are 'General', 'Botones', 'Acciones', 'Entrada', 'Tipos', 'Periféricos', and 'Privilegios'. The version number is 3.A1.06.02. The 'Ajustes comunes para todos los usuarios' section has 'Configuración permitida' unchecked and 'Ver los informes' checked. The 'Paramètres de l'utilisateur connecté (EM)' section has 'Iniciar la caja' set to 'Bajo petición', 'Guardar entradas' checked, 'Recordatorio entradas' checked, 'Gestión tablas' unchecked, and 'Modificar entradas' unchecked. The 'Parámetros específicos del puesto físico' section has 'Imprimir un ticket de caja' and 'Imprimir una factura' both set to 'Previa confirmac', 'Impresora entradas' and 'Impresora de facturas' both set to 'Microsoft Print to PDF', and 'Cambio rápido' checked. At the bottom, there is a note: 'El teclado táctil obliga a abrir la ventana de inicio de sesión de Gestan, aunque la casilla «inicio de sesión automático» esté marcada.' and two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'.

## **Estos parámetros deben configurarse para cada usuario.**

### **Funcionamiento**

El **Modo de inicio** permite:

- no iniciar la caja, por ejemplo, para desactivar temporalmente el inicio para un usuario concreto
- iniciar la caja solo bajo demanda. En este caso, iniciará la caja a través del menú *Profesión* → *Caja táctil*.
- iniciar la caja registradora automáticamente. En este caso, Gestan abre inmediatamente la caja registradora al iniciar Gestan.

✦ Para la opción «Inicio automático», su contraseña debe ser únicamente numérica. De hecho, la pantalla de inicio de sesión en la caja registradora, debido al modo táctil, está simplificada y solo acepta contraseñas compuestas íntegramente por números.

Si la casilla **Configuración autorizada** está desmarcada, el usuario no tendrá acceso a la configuración a través de la interfaz de la caja (pero seguirá teniéndolo, si es administrador, a través de la interfaz de Gestan).

La casilla **Cambio rápido** permite cambiar de usuario sin pasar por el procedimiento de fin de turno (es decir, el cierre del turno y el recuento de caja).


### **Impresión de tickets de caja**

Puede configurar Gestan para que nunca imprima tickets de caja, para que los imprima tras confirmación o para que los imprima siempre; también puede seleccionar la impresora de tickets de caja a la que se debe enviar la impresión.

### **Impresión de facturas**

Del mismo modo, si genera facturas, puede configurar Gestan para que nunca las imprima, las imprima tras confirmación o las imprima siempre; también puede elegir la impresora A4 a la que se debe enviar la impresión.

### **Sección de pantalla y cajón**



## Pantalla

Puede conectar a su ordenador una pantalla que muestre los precios de los artículos y el total a pagar al final.

En cuanto a la pantalla, si ha marcado la casilla «pantalla activa», podrá especificar los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento. Consulte el manual del proveedor.

## Cajón de la caja registradora

Los cajones de la caja registradora pueden funcionar a través de un puerto de impresora o mediante un adaptador especial. En este último caso, es necesario especificar el puerto COM utilizado.

## Sección de TPV y balanza

Parámetros adicionales

**Caja táctil**

General Botones Acciones Entrada Tipos **Periféricos** Privilegios 3.A1.06.02

Pantalla y cajón **TPV y el balance**

**Configuración de la conexión serie del TPV (terminal de punto de venta)**

TPV activo

Puerto COM: COM1 Bits de datos: 5 Bits por segundo: 110

Paridad: Ninguno Bits de parada: 0 Número de caja: [ ]

**Configuración de la conexión serie de la báscula**

Modelo: <Ninguna>

Puerto COM: COM1 Bits de datos: 5 Bits por segundo: 110

Paridad: Ninguno Bits de parada: 0

El teclado táctil obliga a abrir la ventana de inicio de sesión de Gestan, aunque la casilla «inicio de sesión automático» esté marcada.

Confirmar Cancelar

## Terminal de pago

Hay dos formas de utilizar un TPV:

- **Uso independiente** (la casilla «TPV» no está marcada): tu TPV no está conectado a tu PC, funciona de forma independiente. Introduces manualmente el importe a cobrar, esperas la autorización del banco, imprimes los recibos para el cliente y los recibos contables, y luego haces clic en el botón «Tarjeta» al registrar el pago
- **uso conectado** (la casilla «TPV» está marcada): su TPV está conectado a su PC. Al hacer clic en el botón «Tarjeta», el importe a debitar se envía al TPV y, cuando se concede la autorización, el asiento se registra en Gestan.

Debe introducir el n.º de caja: este código de dos dígitos permite identificar la caja.

En el caso del uso conectado, es necesario especificar los elementos de configuración; consulte el manual del proveedor del TPE.

## Báscula

Es posible conectar una báscula a su PC y recuperar directamente el peso medido por esta.

En este caso, también es necesario especificar los elementos de configuración; consulte el manual del proveedor.

## Periféricos

Puedes conectar a la caja registradora táctil:


- un TPV (terminal de punto de venta)
- un cajón portamonedas (se conecta mediante un adaptador USB/serie)
- una impresora de tickets
- una pantalla (se conecta mediante un adaptador USB/serie)
- una báscula. Puede conectarla a un puerto serie (DB9) o mediante un adaptador USB/serie para conectarla a un puerto USB.

Por supuesto, deberá instalar los controladores necesarios, que suelen venir en un CD-ROM que acompaña al equipo.

Aunque esto no constituye una recomendación específica por nuestra parte, este es el material que utilizamos:

- Cajón de caja: [modelo EC410](#).
- Adaptador para cajón portamonedas: [Adaptador USB para cajón de caja](#)
- Pantalla: [DIGIPOS WD-202E \(VFD-23R\)](#)
- Impresora de tickets: [EPSON modelo TM-T20II](#)
- TPE: [INGENICO modelo iWL250 Bluetooth, sin contacto](#)
- Balanza 1: [KERN modelo CKE-3600-2 \(3600 g, precisión 0,01 g\)](#)
- Balanza 2: [ADAM modelo AZExtra 3 \(3000 g x 1 g\)](#)

En cuanto a las básculas, cada fabricante se dedica a crear protocolos diferentes. E incluso ocurre que

los protocolos de comunicación varían incluso entre modelos de la misma marca  Si decide utilizar una báscula distinta a estos dos modelos, es probable que tengamos que desarrollar una interfaz específica para usted (no supone ningún problema; envíenos el equipo y cuente con un coste de desarrollo de 180 euros).



### Otros artículos «Extensiones»

[CAISSETACT Caja registradora táctil \(Uso\) \\*](#)

[CAISSETACT Caja táctil \(configuración\) \\*\\*](#)

[CERFA : Generar CERFAs](#)

[COMMISSIONSCO: Comisiones comerciales \\*\\*](#)

[CYBERBANQUE: Integración de ficheros bancarios](#)

[DRM: Declaración Recapitulativa Mensual](#)

[ETIQUEXPED: Etiquetas de envío](#)

[INTEROR: órdenes de reparación \(OR\) \\*](#)

[OBJVENTE: Objetivos de venta](#)

[PREPBON: Bonos de preparación \\*](#)

[RELAUTO: Reenvío automático de facturas en masa](#)

[SAVTICKET: Tickets de SAV](#)

[SCAN: Escaneando un código de barras](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

[https://manuel.gestan.fr/es/addons/caissetact\\_param?rev=1775133289](https://manuel.gestan.fr/es/addons/caissetact_param?rev=1775133289)

Last update: **2026/04/02 14:34**