Conexión RDP a Gestan Cloud

En Windows, los términos de conexión a escritorio remoto (RDP) se detallan en la página Vademecum Gestan Cloud.

Esta página explica cómo conectarse a un escritorio remoto cuando se utilizan otros sistemas operativos.

Conectarse con un cliente RDP sigue siendo más rápido que conectarse a Gestan a través de su navegador de Internet favorito.


 En caso de mal funcionamiento, comprueba que tu antivirus o firewall no esté bloqueando el puerto HTTPS utilizado por Gestan (8933).

Modos de conexión


- En Mac OS
- En Android
- Bajo Linux

A través de un cliente RDP para MAC


Primero debe instalar el cliente RDP en Mac. Lo encontrará en la tienda de aplicaciones, se llama “Aplicación de Windows” (anteriormente Escritorio remoto de Microsoft).



En esta pantalla, haga clic en el botón **Obtener**




En esta pantalla, elija **Agregar PC**.



Para configurar, proceda como se muestra a continuación, indicando:

- **Nombre del PC**: el nombre del servidor comunicado por el servicio Gestan Cloud seguido del número de puerto. Por ejemplo, si está en el servidor 3, introduzca cloud3.gestan.fr seguido de 8933 (poniendo “dos puntos” entre los dos).
- **Credencial**: seleccione **Agregar credenciales**




En la pantalla **Agregar credencial**, indique:

- **Nombre de usuario**: GESCLOUD, seguido de una barra invertida (en Mac: Alt + Shift + “/”), luego su código de usuario del servidor (tres letras, un guión, tres letras) comunicado por el servicio Gestan Cloud
- **Contraseña**: tu contraseña


Dependiendo de los servidores, puede ser necesario especificar el dominio GESCLOUD antes que el usuario. Aquí daría GESCLOUD\UDL-YCS

Pestaña General




Configure como arriba.

Pestaña Mostrar




Configure como arriba.

Pestaña Dispositivos y Audio



Configure como arriba.

Pestaña Carpetas



Puedes declarar tantos atajos como quieras. Esto es muy útil para tener acceso directo a los directorios de tu Mac desde el servidor.

Existen otros clientes RDP para MAC, por ejemplo:

- Jetclouding
- IRDesktop
- y también Cliente 2X.

En una tableta Android

En una tableta Android:


- descargue un cliente RDP como 2xClient o PocketCloud.
- utilizar los parámetros de conexión a la nube transmitidos por el soporte de Gestan Cloud (host: cloud[x].gestan.fr, cuenta y contraseña, dominio: gescloud, puerto: 3983)


En un teléfono


Instale el cliente RDP “Escritorio remoto” en su teléfono que encontrará en Play Store.


Para configurar, proceda como se muestra a continuación, indicando:

- **Nombre de la computadora**: nombre de dominio del servidor (ej: cloud6.gestan.fr:3983)
- **Cuenta de Usuario**: tu código de conexión (ej: TGI-UTI). Dependiendo de los servidores puede ser necesario especificar el dominio GESCLOUD antes que el usuario. Aquí daría GESCLOUD\TGI-UTI
- **Contraseña**: su contraseña de inicio de sesión









El cliente RDP te permite acceder a tus archivos en tu móvil. Para hacer esto, considere usar las

opciones de almacenamiento, como se indica a continuación.

Después de hacer clic en “Agregar PC”, puede proporcionar el nombre de la computadora, así como la cuenta de usuario y la contraseña, eligiendo agregar usuario.

Habilite el almacenamiento y el portapapeles para una mejor experiencia de usuario.

Luego puede iniciar su Gestan Cloud haciendo clic en el icono de su computadora.



Conexión desde Linux

Puedes iniciar sesión:

- a través de uno de muchos clientes RDP para Linux.

---

i Otros artículos sobre “Nube”

Conexión RDP a Gestan Cloud
Seguridad/Privacidad

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/cloud/acces

Last update: **2026/10/10 14:24**