

- commandes fournisseur : date de réception
- factures fournisseur : date de règlement
- bons de réception : date de réception

Sorties virtuelles

- devis client : date d'acceptation
- commande client : date de validation
- factures client : date d'encaissement
- BL : date de livraison

La colonne **Stock potentiel au JJ/MM** affiche le stock virtuel calculé à date, ce qui donne une précision plus importante pour le stock virtuel global, exprimé sans notion de date. Elle est affichée selon le paramétrage des [options de réappro](#).

La colonne **ST** (statut), affiche le statut de stock du produit, en fonction des seuils de stock définis (stocks d'alerte, de sécurité, maximum).

La liste déroulante 1 permet de sélectionner d'autres vues :

- la vue **Valorisation** présente la valorisation du stock à la vente (en PU Vente et PAMP)
- la vue **Stock+Valo** présente les éléments des deux vues précédentes
- la vue **Commande** présente le nombre de produits à commander immédiatement, en fonction des stocks courants et des alertes de stocks

Les boutons **Entrée** et **Sortie** permettent de saisir des entrées et des sorties de stock, pour le produit sélectionné dans la table.

Le bouton **Disp/Empl** affiche les disponibilités par emplacements, si les emplacements sont gérés.

Le bouton **Réappro** lance une commande fournisseur pour les produits sélectionnés dans la table, qui nécessitent un réapprovisionnement, en fonction de vos objectifs de gestion de stock, tandis que le bouton **Dde prx** génère une demande de prix selon les mêmes règles.

Le bouton 2 permet de limiter l'affichage aux produits avec stock courant non nul.

Vue valorisation du stock

La vue "Valorisation" présente les colonnes suivantes :

- **Valorisation** présente la valorisation du stock à la vente, le stock étant valorisé par la formule : $\text{PU HT vente} * \text{Qté en stock}$
- **Valorisation PAMP** présente la valorisation du stock selon le prix d'achat moyen pondéré (PAMP), le stock étant valorisé par la formule : $\text{PU HT vente} * \text{PAMP}$

Note: Le PAMP est calculé selon l'une des méthodes spécifiées dans le [paramétrage général de l'application](#) (CUMP, PEPS/FIFO, ou DEPS/LIFO).

Avant d'utiliser la colonne de valorisation PAMP, il est nécessaire de vous assurer que le dernier calcul de PAMP a bien été effectué à la date de référence qui vous convient, comme décrit dans la page

Calcul du PAMP. Par exemple, si vous souhaitez la valorisation au jour le jour, recalculez le PAMP à la date du jour puis consultez cet écran, ou si vous le souhaitez à la date de clôture de votre exercice, recalculez le PAMP à cette date puis consultez cet écran (l'écran ne recalcule pas le PAMP, qui doit être calculé avant).

Options du menu contextuel



- **Mouvement de stocks** : ouvre la liste des mouvements de stock pour le produit sélectionné, soit l'écran général, soit l'écran de détail comportant les stocks virtuels.
- **Transférer entre emplacements** : permet de transférer une quantité du produit sélectionné vers un autre (si les emplacements sont gérés)
- **Filtrer selon quantité en stock** : permet de n'afficher que les produits dont le stock est inférieur à un seuil
- **Sélectionner ce fournisseur** : permet de sélectionner tous les produits du même fournisseur, en vue d'une commande fournisseur ou d'une demande de prix
- **Réappro** et **Demande de prix** permettent d'effectuer les mêmes actions que les boutons **Réappro** et **Dde prx**, mais avec des options de réappro supplémentaires

Le menu des options écran propose :

- **Ne pas afficher les produits sans alerte** permet de ne pas afficher les produits "sans alerte de stock", c'est à dire dont le stock d'alerte et le stock minimal sont à zéro.
- **Afficher les produits archivés** : permet de ne pas afficher les produits archivés.



Autres articles "Stocks"

[Disponibilités par emplacements](#)

[Détails des stocks produits](#)

[Emplacements \(de stock\)](#)

[Etat des stocks](#)
[Fabrication de produits composés](#)
[Mise à jour Inventaire](#)
[Mouvements de stocks](#)
[Niveaux d'alerte](#)
[Recalculer / apurer / épurer les stocks](#)
[Reliquats](#)
[Stocks : généralités sur la gestion des stocks](#)
[Stocks : modes de gestion *](#)
[Stocks par numéros de série *](#)
[Transfert d'emplacements \(de stock\)](#)

From:
<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/stocks/etat?rev=1761942374>

Last update: **2025/10/31 21:26**